张名鸿笔记

2024年3月22日 20:03




date. page.
turtle库
DHCP server Identifier = 服务器地址
length = 6
图表是这：
server identifier = router , server IP address
Dst: Broadcast = ff: ff: ff: ff: ff: ff
client MAC address = src: , Dst:
Requested IP Address = 客户主机地址.
client IP Address = 服务器IP 看下方报文(client) IP Address
填写相同


date. page.
Gateway address：默认网关地址，
DNS address：
该客户机获取的IP地址：客户端地址，Client address
设置的路由器地址：Gateway address
为DHCP服务器的IP地址：服务器地址，
Client self-assigned address：客户端地址，
Client address：IP address，客户端地址



第三套大题DHCP报文分析的题

每个空要填的答案


date. page.
DHCP报文分析
1. 源IP地址 → 目的地址
0.0.0.0 DHCP discover 255.255.255.255
2. 目的地址 ← 源IP地址
255.255.255.255 DHCP offer 服务器地址
3. 源IP地址 → 目的地址
0.0.0.0 DHCP request 255.255.255.255
4. 目的地址 ← 源IP地址
255.255.255.255 DHCP ack 服务器地址
DHCP: client address = 客户端地址（IP地址）
: Subnet mask = 子网掩码
default gateway = Gateway address 网关地址



考点2. DHCP获取ipconfig/all获取参数信息

Ethernet adapter 本地连接:

Integrated controller

Connection-specific DNS Suffix . :
1. Description . . . . . : Broadcom 440x 10/100
2. Physical Address . . . . : 00-11-22-33-44-55
3. DHCP Enabled . . . . . : Yes
4. IP Address . . . . . : 192.168.0.1
5. Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
6. Default Gateway . . . . : 192.168.0.100
7. DHCP Server . . . . . : 192.168.0.101
8. DNS Server . . . . . : 192.168.0.102
9. Lease Obtained . . . . . : 2013年 5月 18日 8:30:05
10. Lease Expires . . . . . : 2013年 5月 28日 8:30:05

图A 在DHCP客户机执行ipconfig/all获取的参数信息

1. 网卡描述
2. PH物理地址 MAC 后更换地址
3. DE是否从动DHCP动态分配
4. IP地址 (客户端地址)
5. SM子网掩码
6. 默认网关
7. DHCP服务地址
8. 开H DNS服务地址
9. LO租约时间(开始)
10. LE 租约时间(结束)

Request specific 地址=客户端地址
(不固定指派)


DHCP: Boot record type = 2 (Reply)
Message Type = 5 (DHCP Ack)
① DHCP Discover
② DHCP Offer
③ DHCP Request
④ DHCP Ack
考点3. (续约/续租 ipconfig renew)
·续约---客户机直接进行第三步
3. 源ip地址 → 目的地址
客户端地址 DHCP request 服务器地址
4. 目的地址 ← 源ip地址
客户端地址 DHCP ack 服务器地址
(这里的客户端和服务器地址不再是255或0了)
DHCP: Hardware address length = 6 bytes
DHCP: Client hardware address = Mac地址
DHCP: Domain Name Server address = DNS server 地址
DHCP: Client self-assigned address = 源IP地址
DHCP: client address = [0.0.0.0] = IP Address


考点4 依次执行 ipconfig release 和 ipconfig renew
1. 源IP地址 → 目的地址
客户端地址 DHCP release 服务器地址
2. 源IP地址 → 目的地址
0.0.0.0 DHCP discover 255.255.255.255
3. 目的地址 ← 源IP地址
255.255.255.255 DHCP offer 服务器地址
4. 源IP地址 → 目的地址
0.0.0.0 DHCP request 255.255.255.255
5. 目的地址 ← 源IP地址
255.255.255.255 DHCP ack 服务器地址
Client 客户端 Release 释放
Server 服务
Address 地址
Destination 目的地 = IP地址
Source 来源 = 服务器地址
DHCP 服务器IP地址是 源IP地址
客户机获取的IP地址是 客户端地址 (client address)
在DHCP服务器中设置的DNS服务器的地址 域名服务器地址
设置的路由器地址是 网关地址
DNS A (域名)
client (客户机) = IP Address 客户端地址
DNS (服务器) = DHCP Server 服务器地址
Gateway address 网关地址 =
Client address = IP Address =
源IP 目IP 端 4套
192.168.0.6 192.168.0.3 DNS: query
192.168.0.3 192.168.0.6 DNS: Response
DHCP: DNS地址 = 192.168.0.3 !!!
Protocol 广播方式
Physical / MAC / hardware 硬件地址
设置的路由器地址: Gateway 地址

第三套DHCP主要的就是要记住三个模版

填对应的空

abc各三个